Presto 15

Manual de Instalación Ilustrado

Aminfo Ltda.

Preparado por: Soporte Técnico Aminfo

ÍNDICE

Consideraciones previas a la instalación. 3

Instalación de Presto 2015: Licencia de Red. 4

A.- Instalación en el Servidor 4

B.- Instalación en Estaciones de trabajo 13

B.1.- Modalidad 1: Utilizando el instalador "PrestoSetup150x.exe".....13

B.2.- Modalidad 2: Utilizando el archivo "Setup.exe" ubicado en el Servidor.....20

Configuración de Informes prediseñados Chile para Presto 2015. 25

Consideraciones previas a la instalación.

Requisitos del Sistema y otras condiciones:

- Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2012, incluso Terminal Server (con licencia de red).
- Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
- **ES OBLIGATORIO QUE EL EQUIPO POSEA CONEXIÓN A INTERNET.**
- Las redes precisan del protocolo TCP/IP **con direcciones IP fijas** en el ordenador que las oficie de Servidor, y ***dos puertos abiertos en el sistema de firewall*** **(5001 y 5200 TCP)** para el funcionamiento del Gestor de Licencias y Presto Server.
- Si el Servidor se conecta a Internet mediante proxy, se debe crear excepciones para las direcciones ***aut1.soft.es*** y ***aut2.soft.es*** para evitar problemas con la activación del programa
- Es necesario que la IP y el puerto del servidor sean accesibles por todos los clientes. ***Los firewall y antivirus pueden impedir la conexión a Presto entre un equipo servidor y los puestos de trabajo.***
- **LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER EN LA CUENTA DE ADMINISTRADOR DEL EQUIPO.**
- Durante el proceso de instalación es posible que aparezcan ventanas que correspondan al sistema de protección del "Firewall de Windows" solicitando bloquear aplicaciones que forman parte del funcionamiento de Presto 2015. En todos los casos se debe permitir a las aplicaciones su funcionamiento sobre el firewall pulsando los botones "Desbloquear" o "Permitir".

Instalación de Presto 2015: Licencia de Red.

A.- Instalación en el Servidor

1.- Descargue el archivo "PrestoSetup150x.exe" desde la sección Área de Clientes de www.presto.es Una vez descargado, haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.

PrestoSetup150x.exe
Presto Cost management for construction industry - In...
El programa de instalación de Presto Cost management for construction industry está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Cancelar

2.- En la ventana del Asistente de Instalación, dar click en "Next".


Instalación de Presto - Presto Setup
Instalación de Presto - Presto Setup
Para continuar, haga clic en Next - Click on Next
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción “Chile”, dar click en “Next.”



4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Contrato de licencia · EULA End User License Agreement
CONTRATO DE LICENCIA
12 de julio de 2004
La entidad mercantil Soft S.A., en adelante Soft, como propietaria única y exclusiva de los derechos de este Programa, otorga la presente Licencia de uso a la persona física o jurídica que conste en los documentos de compra del Programa, en adelante Licenciatario. El Programa, el nombre y número del Licenciatario y el número de esta Licencia son los que constan en la base de datos de Soft y se han enviado oportunamente al Licenciatario.
Por este contrato Soft de un lado y el Licenciatario de otro acuerdan:
OBJETO
1. Soft concede al Licenciatario una licencia nominativa no exclusiva para la utilización del Programa en los puestos de trabajo y usuarios simultáneos especificados en los documentos de compra correspondientes. Esta licencia no constituye una venta de software original ni de ninguna copia del mismo.
2. Cuando el uso del Programa adquirido va vinculado a un dispositivo de
Acepto · I agree
No acepto · I disagree
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5.- Seleccione la opción “Servidor de Red – Server”. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Tipo de instalación · Installation type
Tipo de instalación · Installation type
Monopuesto · Standalone
Servidor de red · Server
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. *Esta carpeta debe tener permisos de lectura/escritura para que el programa pueda generar sus archivos temporales o de configuración interna*. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio · Path
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel



7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en “Next” para iniciar la instalación.


Instalación de Presto · Presto Setup
Iniciar la copia · Start copy
Configuración · Settings
Modo de instalación · Installation mode · Modo de Instalação
AutoExe
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Servidor de red · Server
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00\
Grupo de iconos · Icon group · Grupo de ícones
Presto 2015.00
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8.- La instalación se iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.


Instalación de Presto · Presto Setup
Estado de la instalación
El programa de instalación Presto 2015.00 está realizando las operaciones solicitadas.
Instalando
C:\...\Comparativo de ofertas y EVM para el director de obra.PrestoObra
InstallShield
Cancelar

9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.



10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe dar click en la opción “Permitir” o “Desbloquear” (según la versión de sistema operativo).


Alerta de seguridad de Windows
Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa.
¿Desea mantener este programa bloqueado?
Nombre: Presto Cost management for construction
Fabricante: Soft S.A.
Continuar bloqueo
Desbloquear
Preguntarme más adelante
Para obtener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, vea el sitio Web de Microsoft.

11.- En este momento se inicia el proceso de “Activación” de la licencia de Presto 15.0x. En la ventana “Activar” seleccione el idioma en que desea proceder con la activación el programa. Click en “Siguiente”.



12.- Seleccione el tipo de protección asociada a la licencia. Si contrató el programa con una protección de tipo “Internet” seleccione la opción “Internet / Placa Base”



13.- ***Para protección de tipo Internet / Placa base.*** Ingrese en la casilla "Protección" el serial asignado. Ingrese en la casilla "Contraseña" el password asignado. Estos datos los encontrará en el archivo adjunto "Carta Licencia de Presto.pdf."



14.- Activación. Este proceso puede tomar varios minutos. El computador puede aparentar que no realiza ningún proceso. Deje al equipo en pausa durante algunos minutos. Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.

15.- Una vez activado aparecerá la ventana del Gestor de licencias de Presto (PrestoNetActivation). En la sección superior debe aparecer marcado por defecto la opción “Instalar como servicio”. En el recuadro central “Activación” debe aparecer la serial de la protección, el tipo de protección contratada (llave USB HASP, o Internet), y el casillero de activación debe indicar la palabra “SI”. En la zona inferior denominada “Detalles” aparecerá entre otros datos la IP del equipo servidor (verifique que corresponda!) y el puerto 5001 (verifique que el Firewall de Windows u otro sistema no bloquee el puerto 5001 TCP).

Haga click en el botón “Aceptar”.



16.- El servicio del Gestor de Licencias “PrestoNetActivation” se activa. Este es un servicio que queda dentro de los otros servicios activos del sistema operativo

Con esto, Presto queda instalado en el Servidor listo para administrar las licencias de las otras Estaciones de Trabajo.

B.- Instalación en Estaciones de trabajo

B.1.- Modalidad 1: Utilizando el instalador “PrestoSetup150x.exe”

1.- Copie el archivo “PrestoSetup150x.exe” descargado anteriormente y péguelo en algún directorio de la Estación de Trabajo. Una vez descargado en la Estación haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.

PrestoSetup150x.exe
Presto Cost management for construction industry - In...
El programa de instalación de Presto Cost management for construction industry está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Cancelar

2.- En la ventana del Asistente de Instalación, dar click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Instalación de Presto · Presto Setup
Para continuar, haga clic en Next · Click on Next
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción “Chile”, dar click en “Next.”



4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Contrato de licencia · EULA End User License Agreement
CONTRATO DE LICENCIA
12 de julio de 2004
La entidad mercantil Soft S.A., en adelante Soft, como propietaria única y exclusiva de los derechos de este Programa, otorga la presente Licencia de uso a la persona física o jurídica que conste en los documentos de compra del Programa, en adelante Licenciatario. El Programa, el nombre y número del Licenciatario y el número de esta Licencia son los que constan en la base de datos de Soft y se han enviado oportunamente al Licenciatario.
Por este contrato Soft de un lado y el Licenciatario de otro acuerdan:
OBJETO
1. Soft concede al Licenciatario una licencia nominativa no exclusiva para la utilización del Programa en los puestos de trabajo y usuarios simultáneos especificados en los documentos de compra correspondientes. Esta licencia no constituye una venta de software original ni de ninguna copia del mismo.
2. Cuando el uso del Programa adquirido va vinculado a un dispositivo de
Acepto · I agree
No acepto · I disagree
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5.- Seleccione la opción “Monopuesto – Standalone”. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Tipo de instalación · Installation type
Tipo de instalación · Installation type
Monopuesto · Standalone
Servidor de red · Server
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
Directorio · Path
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel



7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en “Next” para iniciar la instalación.


Instalación de Presto · Presto Setup
Iniciar la copia · Start copy
Configuración · Settings
Modo de instalación · Installation mode · Modo de Instalação
AutoExe
Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação
Monopuesto · Standalone
Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação
C:\Program Files (x86)\Presto 2015.00\
Grupo de iconos · Icon group · Grupo de ícones
Presto 2015.00
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8.- La instalación se iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.


Instalación de Presto · Presto Setup
Estado de la instalación
El programa de instalación Presto 2015.00 está realizando las operaciones solicitadas.
Instalando
C:\...\Comparativo de ofertas y EVM para el director de obra.PrestoObra
InstallShield
Cancelar

9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.



10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe dar click en la opción “Permitir” o “Desbloquear” (según la versión de sistema operativo).


Alerta de seguridad de Windows
Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa.
¿Desea mantener este programa bloqueado?
Nombre: Presto Cost management for construction
Fabricante: Soft S.A.
Continuar bloqueo
Desbloquear
Preguntarme más adelante
Para obtener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, vea el sitio Web de Microsoft.

11.- En este momento se inicia el proceso de “Activación” de la licencia de Presto 15 en la Estación de Trabajo. En la ventana “Activar” seleccione el idioma en que desea proceder con la activación el programa. Click en “Siguiente”.



12.- Seleccione la opción “Conectar con el Servidor de Licencias de Red (PrestonetActivation)”. Esto hará que la Estación de Trabajo haga enlace con el Gestor de Licencias previamente instalado en el Servidor. Click en “Siguiente”. *El Puesto de trabajo puede aparentar que no está realizando acción alguna. Debe dejar que el proceso continúe por algunos minutos hasta que aparezca la siguiente ventana de activación.*



13.- Ingrese la dirección IP del servidor y el puerto. Por defecto es el puerto 5001 [TCP]. Asegúrese que este puerto este desbloqueado del Firewall de Windows tanto en la ***Estación de trabajo*** como en el ***Servidor***. Click en "Siguiente". *Este paso también puede tomar varios minutos. Deje que el Puesto de Trabajo termine de activarse con el servidor de licencias.*



14.- Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.

Con esto Presto está instalado y listo para ser utilizado en la Estación de Trabajo.

B.2.- Modalidad 2: Utilizando el archivo “Setup.exe” ubicado en el Servidor.

Esta modalidad es para enfocar la carga de trabajo en el servidor. Requiere que exista una rápida transferencia de datos entre Servidor / Estación de Trabajo, sin cortes o fluctuaciones en los "puntos de acceso" de vuestra red.

Para ejecutar el archivo “Setup.exe” ubicado en la carpeta de instalación de Presto en el servidor esta carpeta debe quedar compartida y visible en la red para todas las estaciones de trabajo

1.- En la Estación de Trabajo abra la ventana de la carpeta compartida de Presto ubicada en el servidor y haga doble click directo sobre el archivo “Setup.exe”. Si Windows arroja mensajes de advertencia de seguridad debe ignorarlos y permitir la ejecución.



2.- El instalador inicia la preparación de la ejecución.


Presto Cost management for construction industry - InstallShield Wiz...
El programa de instalación de Presto Cost management for construction industry está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Cancelar

3.- Inicia el procedimiento de instalación. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Instalación de Presto · Presto Setup
Para continuar, haga clic en Next · Click on Next
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción “Chile”, dar click en “Next.”



5.- Acepte el contrato de licencia. Click en “Next”.


Instalación de Presto · Presto Setup
Contrato de licencia · EULA End User License Agreement
CONTRATO DE LICENCIA
12 de julio de 2004
La entidad mercantil Soft S.A., en adelante Soft, como propietaria única y exclusiva de los derechos de este Programa, otorga la presente Licencia de uso a la persona física o jurídica que conste en los documentos de compra del Programa, en adelante Licenciatario. El Programa, el nombre y número del Licenciatario y el número de esta Licencia son los que constan en la base de datos de Soft y se han enviado oportunamente al Licenciatario.
Por este contrato Soft de un lado y el Licenciatario de otro acuerdan:
OBJETO
1. Soft concede al Licenciatario una licencia nominativa no exclusiva para la utilización del Programa en los puestos de trabajo y usuarios simultáneos especificados en los documentos de compra correspondientes. Esta licencia no constituye una venta de software original ni de ninguna copia del mismo.
Acepto · I agree
No acepto · I disagree
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Debe ser un directorio con permisos de lectura/escritura para que Presto pueda generar sus archivos temporales y de configuración. Click en “Next”


Instalación de Presto - Presto Setup
Directorio de instalación - Installation path - Diretório de instalação
Directorio de instalación - Installation path - Diretório de instalação
Directorio - Path
C:\Archivos de programa\Presto 2015.00
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7.- Haga nuevamente click en “Next” para que aparezca la ventana con el resumen de lo que instalará. Click en “Next”.


Instalación de Presto - Presto Setup
Iniciar la copia - Start copy
Configuración - Settings
Modo de instalación - Installation mode - Modo de Instalação
Tipo de instalación - Installation type - Tipo de instalação
Estación de Trabajo - Workstation
Directorio de instalación - Installation path - Diretório de instalação
C:\Archivos de programa\Presto 2015.00\
Grupo de iconos - Icon group - Grupo de ícones
Presto 2015.00
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

8.- El instalador inicia el proceso. Esto puede tomar varios minutos.



9.- Después de unos minutos la instalación finaliza. Click en botón “End”.



10.- Presto inmediatamente se ejecutará en la Estación de Trabajo.

Con esto Presto está instalado y listo para ser utilizado en la Estación de Trabajo.

Configuración de Informes prediseñados Chile - Presto 2015.

- Ejecute Presto 2015 con la opción “Ejecutar como administrador” para sistemas operativos Win7/Vista o Server 2008.
- Vaya al menú “Archivo”, opción “Entorno de Trabajo”.
- En la ventana “Entorno de trabajo” haga click en la sección “Generales”.
- En el menú desplegable “Localización” verifique que aparece marcada la opción “Chile”



- Con esto el sistema quedará redirigido automáticamente a la carpeta donde se ubican las plantillas prediseñadas con los Informes Chile



Cualquier situación no prevista en este manual favor de consultar directamente a Soporte Técnico de Aminfo, fono 23749980, email: soporte@prestosoftware.cl